


Schritt 1:

Starten Sie den Assistent zum Einrichten Ihres Mail-Emailkontos und geben Sie hier Ihren Namen ein. Klicken Sie dann auf **Weiter!**



Ihr Name

Wenn Sie eine E-Mail-Nachricht senden, erscheint Ihr Name in der Nachricht im Feld "Von". Geben Sie Ihren Namen so ein, wie er angezeigt werden soll.


Anzeigename:

Beispiel: Jens Mander

[Wo finde ich Informationen zu meinem E-Mail-Konto?](#)

Schritt 2:

Geben Sie Ihre im KAS angelegte Emailadresse ein und klicken Sie auf **Weiter!**



Internetmailadresse

An Sie gerichtete E-Mail-Nachrichten werden an Ihre E-Mail-Adresse geleitet.

E-Mail-Adresse:

Beispiel: jemand@example.com

[Wo finde ich Informationen zu meinem E-Mail-Konto?](#)

Anleitung Vista Mail

Schritt 3:

Geben Sie hier Ihren **Postein-** sowie **Ausgangsserver** ein und aktivieren Sie den Haken **Ausgangsserver erfordert Authentifizierung**. Klicken Sie dann auf **Weiter**.

E-Mail-Server einrichten

Typ des Posteingangsservers:
POP3

Posteingangsserver (POP3 oder IMAP):
<KAS-Login>.kasserver.com

Name des Postausgangsservers (SMTP):
<KAS-Login>.kasserver.com

Ausgangsserver erfordert Authentifizierung

[Wo finde ich Informationen zum E-Mail-Server?](#)

Weiter Abbrechen

Schritt 4:

Geben Sie hier nun **Benutzernamen** sowie das **Kennwort** ein. Klicken Sie dann auf **Weiter**.

Internetmailanmeldung

Geben Sie den Kontonamen und das Kennwort ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben.

E-Mail-Benutzername: m0012345

Kennwort:

Kennwort speichern

Weiter Abbrechen

Anleitung Vista Mail

Schritt 5:

Klicken Sie im Anschluss auf **Fertig stellen** um die Einrichtung zu beenden.

